

## Пальто С Рукавами Из Пальтовой Ткани Или Трикотажа - Выкройка #4984

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** пальтовые неосыпающиеся ткани из натуральных или смесовых волокон, неопрен, фетр.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** трикотаж на рукава; 3 кнопки.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа пальто и рукава из ткани - 0 см; нижний припуск трикотажного рукава - 3 см; внешние припуски горловины и борта - 0 см; нижний припуск клапана - 0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Передняя часть рукава — 2 детали
6. Задняя часть рукава - 2 детали
7. Клапан - 2 детали

Если модель с рукавами из трикотажа:

Из трикотажа:

1. Рукав - 2 детали.

## **Инструкции:**

1. Обметать средние срезы верхних частей спинки. Наложить левую часть спинки на правую часть, совмещая размеченные швы стачивания, и настрочить с лицевой стороны. Аналогично обработать нижнюю часть спинки.
2. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и разутюжить.
3. Обметать передние срезы рукавов. Наложить верхнюю часть рукава на нижнюю часть, совмещая размеченные швы стачивания, и настрочить с лицевой стороны. Стачать локтевой шов рукава. Припуски обметать и разутюжить. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать и приутюжить.
4. Обметать нижние и боковые срезы клапанов. Наложить клапаны на нижнюю часть полочки и скрепить по верхнему срезу.
5. Обметать боковые срезы нижних частей. Наложить нижнюю часть спинки на нижнюю часть полочки, совмещая размеченные швы стачивания, и настрочить с лицевой стороны.
6. Обметать нижний срез верхних частей. Обметать верхний припуск нижних частей пальто. Наложить верхнюю часть на нижнюю часть, совмещая размеченные швы стачивания, и настрочить с лицевой стороны. Внимание! Боковой припуск нижней части сдвинут в сторону полочки.
7. Обметать борт, горловину и низ пальто одной строчкой. Обметать низ рукава.
8. Пришить кнопки.

С рукавом из трикотажа:

1. Обметать средние срезы верхних частей спинки. Наложить левую часть спинки на правую часть,

совмещая размеченные швы стачивания, и настроить с лицевой стороны. Аналогично обработать нижнюю часть спинки.

2. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и разутюжить.
3. Стачать шов рукава. Припуски обметать и разутюжить. Втачать рукава в проймы, припуски обметать и приутюжить.
4. Обметать нижние и боковые срезы клапанов. Наложить клапаны на нижнюю часть полочки и скрепить по верхнему срезу.
5. Обметать боковые срезы нижних частей. Наложить нижнюю часть спинки на нижнюю часть полочки, совмещая размеченные швы стачивания, и настроить с лицевой стороны.
6. Обметать нижний срез верхних частей. Обметать верхний припуск нижних частей пальто. Наложить верхнюю часть на нижнюю, совмещая размеченные швы стачивания, и настроить с лицевой стороны. Внимание! Боковой припуск нижней части сдвинут в сторону полочки.
7. Обметать борт, горловину и низ пальто одной строчкой.
8. Обметать низ рукава. Припуск подогнуть внутрь и настроить эластичной строчкой.
9. Пришить кнопки.

### **Технический рисунок:**

