

Top Avec Les Coutures Princesse - Patron de couture #2696

Recommandations sur le tissu: fins tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm. Marges de couture le long des fentes devant - 2 cm. Autres coutures - 1.0 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 1 pièce au pli
2. Dos latéral 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce au pli
4. Devant latéral - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm.
2. Coudre les devants latéraux au devant du haut jusqu'à la marque de la fente. Faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque, repasser la partie supérieure vers le centre, surjeter. Repassez la couture ouverte au niveau de la fente, surjeter marges de couture. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm. Surpiquer les surplus de couture de la fente sur le devant à 0.1 cm du bord.
3. Coudre la couture de l'épaule droite, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure du côté droit, laisser les bouts libres, et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
5. Coudre la couture de l'épaule gauche, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

