

## Top Avec Empiècement Brodé - Patron de couture #2700

Recommandations sur le tissu: coton tissu naturel/mixte pour chemisiers; coton brodé; galon dentelle, sa largeur doit être égale 3.5(!) cm.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm. Autres coutures - 1.0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant latéral - 2 pièces

Tissu en coton brodé:

1. Devant central - 1 pièce au pli

Pièce de patron pour bande décorative - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Surjeter les bords couture princesse sur le devant latéral et sur le devant central. Surpiquez le galon de dentelle sur le devant central, en faisant correspondre le bord le plus long du galon de dentelle avec la couture princesse marquée sur le devant central. Surpiquez le galon dentelle sur le devant latéral en faisant correspondre l'autre bord le plus long du galon dentelle avec la couture princesse marquée sur le devant latéral.
2. Coudre la couture de l'épaule droite, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
3. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure du côté droit, laisser les bouts libres, et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
4. Coudre la couture de l'épaule gauche, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

