

Chemisier Asymétrique Avec Ouvertures Sur Les Épaules - Patron de couture #2724

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne de couleur contrastante ou similaire.

Vous aurez également besoin: tricoté entoilage thermocollant, 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1.0 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Gauche devant - 1 pièce
3. Manche dos - 1 pièce
4. Manche devant - 1 pièce
5. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
6. Parementure de l'encolure devant droit - 2 pièces
7. Parementure de l'encolure devant gauche - 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Droit devant - 1 pièce
2. Manche dos - 1 pièce
3. Manche devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant droit - 1 pièce
3. Parementure de l'encolure devant gauche - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Épinglez les parementures ensemble, endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, retournez le vêtement à l'endroit parementures sur le côté droit, redresser, repasser.
3. Coudre la parementure au dos, surjeter et repasser vers le bas. Coudre la parementure sur le devant gauche, surjeter et repasser vers le bas. Coudre la parementure sur le devant droit, surjeter et repasser vers le bas.
4. Mettre le devant droit sur le devant gauche et coudre le long du bord incliné, surjeter. Aplatissez le devant et surpiquez la parementure droite dans la couture de raccordement, en la cousant au devant gauche.
5. Coudre les manches dos au dos, surjeter et repasser. Coudre les manches devant sur le devant, surjeter et repasser.
6. Coudre les coutures latérales, coudre les bords des manches en même temps, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
7. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et sa longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + la longueur du bord supérieur de la manche + la longueur du bord arrière de la manche + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez

le biais sur le bord de l'emmanchure et sur le bord de la manche depuis l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

8. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

9. Marge de couture pour ourlet surjeter, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.

10. Coudre les boutons sur la parementure du devant droit. Rencontrez les manches avant et arrière et cousez un bouton entre elles, reliant les deux parties de la manche.

DESSIN TECHNIQUE:

