

Chemisier Sans Manches - Patron de couture #2717

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: tricoté entoilage thermocollant, 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Patte - 4 pièces
4. Parementure encolure - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure encolure - 1 pièce
2. Patte - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.
3. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
4. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
5. Épingler les pattes ensemble, endroit contre endroit et coudre le bord extérieur, faire des coupes dans les marges de couture, tourner à droite, redresser, repasser. Faire des boutonnieres. Épinglez la patte sur le côté droit du devant et cousez. Enfilez les extrémités des pattes à l'intérieur, placer la patte droite sur la patte gauche, et coudre, et fixant ainsi le bord inférieur. Surjeter les marges de couture.
6. Épingler les parementures de l'encolure ensemble, endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, retournez la parementure à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le bord extérieur de la parementure dans l'encolure du devant et du dos. Repassez les surplus de couture vers la parementure, repasser les marges de couture près de l'épaule à l'intérieur. Plier sous la marge de couture le long du côté intérieur de la parementure et surpiquer dans la couture du côté extérieur. Coudre les marges de couture des parementures ensemble au niveau de l'épaule.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
8. Coudre des boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

