

Veste Avec Fermeture En Biais - Patron de couture #2748

Recommandations sur le tissu: fins tissu naturel/mixte adapté aux manteaux.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; tissu de doublure; épaulettes; 2 fermetures éclair; fermeture éclair de séparation; 2 décoratifs boutons poussoirs.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et ourlet de manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos inférieur - 1 pièce au pli
4. Devant central droit - 1 pièce
5. Devant central gauche - 2 pièces

6. Devant latéral - 2 pièces
7. Devant inférieur gauche - 1 pièce
8. Devant inférieur droit - 1 pièce
9. Col — 2 pièces
10. Parementure devant centrale droit — 1 pièce
11. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
12. Manche supérieure - 2 pièces
13. Manche inférieure - 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos inférieur - 1 pièce au pli
4. Devant central droit - 1 pièce
5. Devant latéral - 2 pièces
6. Devant inférieur droit - 1 pièce
7. Devant inférieur gauche - 1 pièce
8. Manche supérieure - 2 pièces
9. Manche inférieure - 2 pièces

La doublure est coupée en utilisant les pièces du patron pour le tissu principal, à l'exception de la largeur de la parementure de l'encolure dos et de la parementure centrale droite devant.

Entoilage thermocollant:

1. Devant central gauche - 2 pièces
2. Devant central droit - 1 pièce
3. Devant inférieur droit - 1 pièce
4. Devant inférieur gauche - 1 pièce
5. Col — 1 pièce
6. Parementure devant centrale droit — 1 pièce
7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre. Coudre la couture centrale du dos, repasser la couture à part. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les marges de couture vers le bas.
3. Coudre couture princesse du devant droit, repasser les surplus de couture vers le centre. Coudre le devant supérieur droit au devant inférieur droit, repasser les marges de couture vers le bas. Coudre le devant supérieur gauche au devant inférieur gauche, repasser les marges de couture vers le bas.

4. Marquez la position des poches avec des lignes parallèles. Découpez la fente pour l'ouverture de la poche. Coupez en diagonale à 1-1,5 cm de l'extrémité de la fente marquée. Retournez les surplus de couture sur l'envers en passant par l'ouverture obtenue, redresser les bords. Épinglez la fermeture éclair sous l'ouverture pour que vous puissiez voir les dents de la fermeture éclair et coudre. Cousez l'endroit de la doublure sur l'envers de la bande de fermeture à glissière. Coudre les bords de la doublure.
5. Coudre la couture princesse du devant gauche, en insérant la partie gauche de la fermeture éclair entre les pièces. Repassez les surplus de couture en les éloignant du centre. Cousez le côté droit de la fermeture éclair sur le bord du devant droit, les dents sont dirigées à l'opposé du bord.
6. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales du vêtement, repasser la couture à part.
7. Coudre le haut du col dans l'encolure du vêtement. Commencez et arrêtez la couture exactement à la marque du début du revers. Faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque, repasser la couture ouverte.
8. Coudre les coutures latérales des parementures centrales devant et des parementures dos décolleté, repasser la couture à part. Coudre le col inférieur dans l'encolure de la parementure devant centrale et de la parementure. Commencez et arrêtez la couture exactement à la marque du début du revers. Faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque, repasser la couture ouverte.
9. Épingler les parementures centrales du devant sur le vêtement endroit contre endroit et coudre des parementures milieu devant, les revers, col et le coin inférieur du devant. Couper les coins, retourner les pièces à l'endroit, repasser.
10. Coudre la couture du coude sur la manche, repasser la couture à part. Repassez l'ourlet de la manche. Coudre et repasser la couture ouverte couture de la manche devant. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages, ajuster le tissu le long du haut de la tête de manche. Coudre épaulettes.
11. Cousez ensemble les pièces de la doublure de la même manière que vous avez cousu les pièces du tissu principal, laissant une ouverture dans la couture du coude gauche de la manche. Coudre la doublure sur la parementure et sur les parementures centrales du devant. Retourner le vêtement à l'endroit, redresser les coutures.
12. Marquez l'ourlet, pliez à l'intérieur et repassez. Coudre la doublure sur l'ourlet du vêtement et sur l'ourlet de la manche. Coudre l'ouverture pour la fermer.
13. Installer des boutons-poussoirs décoratifs sur les extrémités des revers.

DESSIN TECHNIQUE:

