Рекомендация по выбору материала: легкие шерстяные ткани, ткани букле, креп, а так же костюмные ткани с добавлением льна или синтетических волокон.

А также вам потребуется:6 пуговиц.

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

Центральная часть полочки - 2 детали

Подборт - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Воротник - 2 детали со сгибом

Верхняя часть рукава - 2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Обтачка низа рукава - 2 детали

Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

Прокладка:

Подборт - 2 детали

Воротник - 2 детали со сгибом

Обтачка низа рукава - 2 детали

© Sewist Inc, 2016

Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

Подкладка:

Центральная часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Верхняя часть рукава - 2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать нижние и нагрудные вытачки полочки. Стачать вытачки на верхних и нижних частях спинки.

2. Боковые части полочек притачать к центральным частям полочек.

3. Нижнюю часть спинки притачать к верхней части спинки.

4. Стачать боковые и плечевые швы.

5. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру.

6. Подборта сложить лицом к лицу с полочками и настрочить на борта и лацканы до точки втачивания воротника. Надсечь припуск около этой точки. Обтачку горловины спинки притачать к верхним концам подбортов. Воротник открытыми срезами уложить между жакетом и подбортами с обтачкой, нижний воротник лежит на жакете. Верхний воротник притачать к вырезу горловины подбортов и обтачки. Нижний воротник втачать в горловину жакета. Припуски на закруглениях многократно рассечь. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку завернуть на изнаночную сторону , края приутюжить. Припуски швов втачивания воротников изнутри сшить в области горловины спинки.

7. Подборта отвернуть вперед. Припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону до бортов, пришить. Подборта снова завернуть на изнаночную сторону, пришить к припускам на подгибку низа.

8. Стачать швы рукавов. Стачать швы обтачек низа рукавов. Обтачать низ рукава обтачкой. Рассечь припуски и приутюжить на лицевую сторону. Втачать рукава в проймы жакета. Пришить подплечники.

© Sewist Inc, 2016
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net

9. На подкладке стачать швы. Передние срезы подкладки лицом к лицу притачать к подбортам, при этом начать и закончить шов не доходя около 8см до нижнего края. Подкладку изнаночной к изнаночной стороне втянуть в жакет. Открытые срезы подкладки подвернуть и пришить к припускам на подгибку низа жакета и рукавов. Оставшиеся открытыми передние срезы подкладки пришить к подбортам.

10. По разметке вдоль правого борта выполнить прорезные петли. Пришить пуговицы.

© Sewist Inc, 2016

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

© Sewist Inc, 2016