Robe Avec Dentelle - Patron de couture #4428

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes; tissu de dentelle.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe – 2.0 cm; marge de couture pour l'ourlet de la manche – 1.2 cm.

Note sur marges pour la couture:
- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:
Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:
Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.
Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:
1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce
3. Parementure d'encolure dos – 4 pièces
4. Parementure de l'encolure devant – 2 pièces

Tissu de dentelle:
1. Empiècement arrière - 2 pièces
2. Empiècement avant - 2 pièces
3. Manche — 2 pièces

Entoilage thermocollant:
1. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur les parementures.

2. Coudre l'empiècement dos à l'empiècement, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter. Coudre l'empiècement devant sur le devant, repasser les surplus de couture vers l'avant, surjeter.

3. Coudre la parmenture extérieure de l'encolure dos au dos, faire des coupes dans les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la parementure. Coudre la parementure extérieur de l'encolure devant sur le devant, faire des coupes dans les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la parementure.

4. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos du marquage au fond. Marges De Couture repasser la couture ouverte, repasser la fente en même temps.

5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

6. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 15 cm. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser ourlet roulé. Couper en boucles de bouton. La longueur d'une boucle de bouton est d'environ 4 cm.

7. Coudre les bords des épaules des parementures intérieures de l'encolure, repasser la couture ouverte. Épingler la parementure à la robe endroit contre endroit, ajuster les bords du décolleté. Coudre l'encolure et les bords centraux, insérer des boutonnières à boucle roulées. Faire de petites coupes dans les courbes, retournez les pièces à l'endroit et repasser. Plier à l'intérieur du bord inférieur de la parementure intérieure et surpiquer dans la couture de la parementure extérieure. Coudre des boutons.

8. Coudre la couture de la manche, repasser et surjeter. Cousez les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques et en ajustant le tissu. Surjeter et repasser. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

9. Plier à l'intérieur du bord inférieur du vêtement à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE: