Vestido Con Cintura Insertada Y Fruncidos - Patrón de costura #2398

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 33 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda – 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Espalda superior – 2 piezas
2. Inserción trasera – 2 piezas
3. Espalda inferior - 2 piezas
4. Delantero inferior – 2 piezas
5. Inserción frontal – 2 piezas

6. Delantero superior – 2 piezas
7. Manga – 2 piezas
8. Puño – 4 piezas
9. Vista del escote trasero – 2 piezas
10. Vista del escote delantero – 2 piezas

La entretela adhesiva:
1. Puño – 2 piezas
2. Vista del escote trasero – 2 piezas
3. Vista del escote delantero – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. Coser pinzas en espaldas superiores, planchar la parte interior hacia el centro de las piezas. Coser el inserto de la espalda en la espalda superior, presione los márgenes de costura hacia la inserción y rematar.

3. Coser una puntada larga y recta a lo largo del borde superior de la espalda inferior y hacer fruncidos. Coser la espalda inferior al inserto de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

4. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.

5. Coser una puntada recta larga a lo largo del borde inferior del delantero superior y hacer fruncidos. Coser la inserción del frente a la parte superior del frente, presione los márgenes de costura hacia la inserción y rematar.

6. Coser una puntada recta larga a lo largo del borde superior del delantero inferior y hacer fruncidos. Coser el delantero inferior al inserto delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

7. Cortar una cinta al bies de 2,5 cm de ancho para la presillas del botón. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar dobladillo enrollado. Cortar en partes. Ajustar el largo de los ojales. Pespuntee los bucles de los botones en el delantero derecho (los pliegues se dirigen lejos del borde).

8. Coser la costura central en el delantero, planchar los márgenes de costura hacia la derecha y rematar.

9. Coser una puntada larga y recta a lo largo de los bordes de los hombros. y hacer fruncidos. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

10. Coser los bordes de los hombros y la costura central delantera en las vistas del escote, planchar la costura

aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Doblar la vista por el lado revés, enderezar, planchar. Coser la vista a mano a la prenda a lo largo de los bordes de los hombros, la costura delantera central, la cinta de la cremallera.

11. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y el borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

12. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser laterales y inferior bordes, insertar los ojales con cinta al bies. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada puños. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.

13. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

14. Coser los botones en el delantero izquierdo y en los puños.

Consejo: puede usar una cinta de bucle de botones lista en lugar de hacer los bucles de botones usted mismo.

Dibujo técnico: