Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смесовых волокон, шифон.

А также вам необходимо: резиновая тесьма нириной 0. 7 - 1 см (приблизительная длина указана на лекале нижней части полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 1. 5 см, остальные швы - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом

2. Спинка – 1 деталь со сгибом

Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вниз.

2. Стачать правый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

3. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине горловины спинки и длине горловины полочки + 4 см. Сложить бейку вдоль посередине и приутюжить. Наложить бейку на горловину и притачать. Припуски рассечь. Отвернуть бейку на изнаночную сторону и настрочить.

4. Стачать левый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

5. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить бейку

© Sewist Inc, 2016

вдоль посередине и приутюжить. Наложить бейку на пройму и притачать. Припуски рассечь. Отвернуть бейку на изнаночную сторону и настрочить.

6. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Поставить закрепки на боковых швах у линии проймы.

7. Стачать резинку в кольцо. Настрочить резинку между намеченными линиями, растягивая резинку.

8. Обметать низ сарафана, срезы подогнуть внутрь и настрочить.

© Sewist Inc, 2016

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:





© Sewist Inc, 2016